




















EMU H48S Versión 2.0 para EMU 48

COMANDOS ACCESIBLES POR ICONO:

Icono Función


	Muestra los elementos previos del menú.
	Muestra los siguientes elementos del menú.
	Abre una nueva sesión (puedes cambiar el modelo de HP)
	Abre un archivo existente de RAM.
	Guarda el archivo de RAM en uso.
	Saca Foto. La foto se guarda en el clipboard de Windows.
	Copia cadena de texto (sólo se copia el texto entre comillas).
	Pega el texto del clipboard de Windows a la pila de la calculadora.
	Reinicia la calculadora borrando la memoria actual.
	Cambia la apariencia de la calculadora (script).
	Carga un objeto externo.
	Guarda el objeto de la pila.
	Reduce la oscuridad de la pantalla.
	Aumenta la oscuridad de la pantalla.
	Sube un directorio en el árbol de archivos.
	Accede al directorio raíz (Home).
	Muestra el cuadro de configuración del emulador.
	Reinicio en caliente (On+F3).
	Muestra el nombre y correo electrónico del autor.

COMANDOS ACCESIBLES POR TECLADO:

Tecla	Función	Tecla	Función
F1	Activa el menú nº1.	Tab.	Modo Alpha
F2	Activa el menú nº2.	Shift	Modo Left Shift
F3	Activa el menú nº3.	Control	Modo Right Shift
F4	Activa el menú nº4.	^[Exponenciación
F5	Activa el menú nº5.	+*]	Suma
F6	Activa el menú nº6.	-_	Resta
^o	Comando Home	Ç}	División
		""{	Producto

También funcionan las teclas del numberpad (parte derecha del teclado de tu PC) y las flechas de dirección, ejecutando cada tecla la función correspondiente.

COMANDOS DE PANTALLA:

**MOVIMIENTO:**

Las cuatro áreas marcadas con flechas permiten el desplazamiento de la pantalla en la dirección indicada. Pinchar en una de estas cuatro áreas equivale a pulsar la flecha de dirección correspondiente en el teclado.

MODOS:

Si se pincha sobre el área en el que aparecen los indicadores: Left Shift, Right Shift y Alpha, se activa o desactiva el correspondiente indicador.

MENÚS:

Pinchando sobre cada uno de los cuadros se activa el menú correspondiente.

ESPECIFICACIONES:

Nombre:

"Emu H48S V2.0", debes seleccionar este nombre en el menú "Choose your KML script" para poder visualizar el script.

Archivos:

"Emu H48S.kml" y "Emu H48S.bmp", estos dos archivos deben permanecer juntos dentro del directorio del emulador de lo contrario no podrá ejecutarse el KML.

ROM:

Precisas la ROM de una HP 48S, el nombre de tu archivo de ROM debe ser "Rom.48S" de lo contrario no funcionará correctamente el emulador.

Versión de Emu48: Este script precisa de Emu48-1.10 o superior. Puedes encontrar la última versión del emulador en:

<http://privat.swol.de/ChristophGiesselink/emu48.htm>
<http://www.hpcalc.org/pc/emulators/>

Este archivo KML se ha diseñado para emular las calculadoras de las series HP 48S, no intentes usarlo para emular otras series, posiblemente no funcione correctamente y podrías dañar la memoria del emulador.

NOTA:

Este producto es freeware, puedes redistribuirlo sin limitación excepto que no se debe modificar, añadir o eliminar información de su contenido o sobre su autor.

Espero que este producto sea útil, no obstante SE DISTRIBUYE SIN NINGUNA GARANTÍA.